## Groundwire の設定

① 「App Store」もしくは「google Play」にて、

「Groundwire: VoIP SIP Softphone」アプリをダウンロード・インストール行います。 ※検索ワード: Groundwire



アプリのアクセス許可及び同意を行います。
 同意する、許可、NEXT などお選びください。

※画像は Android の物ですが、バージョンにより表示内容は異なりますが、各許可設定 をしてください。





## ③ アカウントの登録

右上の設定ボタンをタップします。



「アカウント」→「+」マーク→「新しい SIP アカウント」の順でタップします。



## ④ アカウント情報の入力

タイトル、SIP アカウント、SIP パスワード、ドメインを入力します。

← 新しいア	゚カウントを追加 ─ ✓								
タイトル	内線番号								
SIPアカウント	SIP ID								
SIPバスワード	SIP PW		<ul><li>それぞれの箇所に 入力します。</li></ul>						
ドメイン	SIP サーバーアド								
P+NUBXAE	Suite セクションA の 周歴管理 v 容ユーザ	管理 ~ ( <sup>1</sup> 発着信管理 ~							
	SIPサーバーアドレスはSIPサーバーアドレス								
大 大	<b>†ペレーター一</b> 覧 9線番号 ↑↓	オペレーター名 1⊥	SIP ID 1	SIP PW 1					
	内線番号を検索	オペレーター名を検索							
	内線番号	OA 001	SIP ID	SIP PW					

⑤ STUN サーバー設定

引き続き、詳細設定をタップして STUN サーバー設定を行います。 「stun.l.google.com:19302」を登録します。完了後は、 ✓ をタップして、設定を完了さ せます。

	①「プッシュ通知」で あることを確認	<u> </u>
← SIPアカウントの編集 ✓	← 詳細設定	NATトラバーサル
タイトル お好きな文言を入力	着信方法 ブッシュ通知	メディア STUN
507カウント 800	NATトラバーサル	Controls netv addresses used in SDPs for RTP media stream
パスワード		
RXY2	②「NATトラパーサル」 をタップ	オーディオバックを送信する
詳細設定	着信通話の早期セッションを許可 🖉 🔊	スティントロン ショウ CLIP パート A Said れることを保証します STUN サーバー stun01.innov-era.com:1043
「詳細設定」 をタップ	オーディオ コーデック	TURNØJ
	WiFi用のコーデック	②STUNサーバーをタップし、手入力で
	モバイルデータ用	stun.1.google.com:19302
	ビデオ コーデック	

⑥ 設定完了の確認

ログインが完了するとキーパッド画面に移行します。画面左上のタイトルが緑色になり ましたら設定成功です。

赤色あるいは点滅の場合は入力内容に誤りがあるか、再起動の必要があります。

	)	5	:
*	Ð	÷	*
1	A	2вс	3 DEF